

Auf eine MySQL 5.5 wechseln

Table Of Contents

- [1 Von MySQL 5.1 oder einer anderen Datenbank](#)

Mit der Version 9.1 unterstützt jetzt auch eine MySQL-Datenbank ab der Version 5.5. Da aus Sicht von Imabas dieser Server ein "neuer" Server ist, müssen Sie eine Aktualisierung durchführen genau so wenn Sie auf eine anderen Server wechseln würden, also z.B. von Firebird auf Microsoft SQL 2008.

Eine neue Datenbank erzeugen

Eine neue Datenbank erstellen Sie wie jede andere Datenbank auch. Sie müssen für den Servertyp nur anstelle von "MySQL" den "MySQL 5.5" Server angeben.

1 Von MySQL 5.1 oder einer anderen Datenbank

Um einen Wechsel auf eine MySQL 5.5 vorzunehmen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher das zur Zeit keiner im Netzwerk mit Imabas arbeitet.
2. Starten Sie Imabas und verbinden sich mit der aktuellen Datenbank.
3. Führen Sie im Menü Datenbank die [Datensicherung](#) aus.
4. Legen Sie auf dem MySQL 5.5 Server einen entsprechenden [Benutzer](#) und Datenbank an.
5. Erzeugen Sie mit Imabas eine neue Datenbank und laden dabei die Datensicherung.

Tipp: Legen Sie die Verbindungsdatei der neuen Datenbank im selben Verzeichnis ab, wo zuvor auch die alte gespeichert war.